


!Внимание!

Перед установкой базы данных убедитесь, что имя компьютера не совпадает с именем Вашей учётной записи.


Для этого Вам необходимо кликнуть правой кнопкой мыши по иконке «Мой компьютер» и в открывшемся контекстном меню выбрать строку «Свойства». Далее в открывшемся окне перейти на вкладку «Имя компьютера» и проверить строки «Описание:» и «Полное имя:». Если имена совпадают с именем Вашей учётной записи Windows то измените их например на «SERVERSQL». Не забудьте перезагрузить после этого компьютер перед установкой серверной части.

Инструкция по установке SQL сервера.


Шаг 1-й: необходимо выбрать «Новая установка или добавление компонентов к существующей установке».




Шаг 2-й: Принимаем лицензионное соглашение.




Шаг 3-й: Необходимо выбрать все компоненты.




Шаг 4-й: Устанавливаем экземпляр базы. Необходимо выбрать «Экземпляр по умолчанию».




Шаг 5-й: Нажимаем «Далее».




Шаг 6-й: Переключаем режим на «Смешанный» и установить пароль «system».



Шаг 7-й: Нажимаем «Далее».





Шаг 8-й: Ожидаем окончания установки, после окончания нажимаем «Готово».




Дополнительное условие установки ПККИ 6.0.

После установка MSQL базы данных необходимо произвести дополнительную настройку служб и параметров БД.


1. Кликаем по иконке «Мой компьютер» правой кнопкой мышки и выбираем в открывшемся меню пункт «Управление». Далее переходим к службам MSQL сервера и включаем все у которых «Состояние» установлено «Отключено», кликнув по ним правой кнопкой мыши и выбрав пункт в открывшемся меню «Включить» :




- 2.1 Запускаем «Среду SQL Server Management Studio» для проверки активности параметра разрешения удалённых соединений с сервером, «Пуск > Все программы > Microsoft SQL Server 2008 R2 > Среда SQL Server Management Studio:




2.2 Входим в систему базы данных. Для этого при необходимости нужно ввести имя сервера (полное имя компьютера), имя пользователя (sa) и пароль (system):



2.3 Далее после того как Вы войдёте необходимо кликнуть по корневому элементу БД правой кнопкой мышки и в открывшемся окне выбрать строку «Свойства»:




2.4 В открывшемся окне кликаем по пункту «Соединения» и проверяем включён ли параметр «Разрешить удалённые соединения с этим сервером». Если параметр активен, то можно просто закрыть данное окно и открытую систему БД. Но если данный параметр не активен (не стоит галочка как на скриншоте), то необходимо его включить.




Шаг 10-й:

Приступаем к разметке базы под ПККИ. Запускаем «Среду SQL Server Management Studio» «Пуск >



Все программы > Microsoft SQL Server 2008 R2 > Среда SQL Server Management Studio:




После того как программа Среда SQL Server Management Studio запустится Кликаем по кнопке раскрытия сервера, находим строку «базы данных» и кликаем по ней правой кнопкой мыши, чтобы вызвать меню в котором необходимо выбрать строку «Восстановить базу данных...»



в открывшемся окне вводим название базы данных РККИ и переключаем источник на «С устройства», далее нажимаем кнопку для указания устройства и файла.




Находим файл pkki_empty.bak и нажимаем «OK»




ВНИМАНИЕ!!! Файл **pkki_empty.bak** должен находиться на любом другом диске или носителе отличном от системного диска на котором установлен Windows.

Далее Снова ОК



Далее Установить галочку которая укажет какую БД восстановить и нажать ОК



После окончания появится сообщение об удачном восстановлении. Далее можно полностью закрыть SQL Server Management Studio.

База данных подготовлена. Можно начинать установку и настройку подключения клиентской части ПККИ.

После установки не забудьте перезагрузить компьютер.